



CULTURA informática

BOLETIN DE INFORMATICA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO "PAULO VI"



Cómo grabar en un CD

Para grabar en un CD, usted debe disponer de una computadora con una unidad de CD-RW (lectura-grabación). En segundo lugar, debe tener un CD en blanco en cualquiera de las siguientes características: **CD-R** (CDs de un solo uso que una vez agotado su capacidad de almacenamiento no podrá grabarse nada más sobre él) **CD-RW** (CDs regrabables, es decir, aquellos que, agotado su capacidad de almacenamiento, podrá formatearse o borrar toda la información contenida en ellos para luego volver a utilizarlos)

Grabar en un CD utilizando Windows

Procedimiento

1. Inserte el CD en la Unidad CD-RW
2. Abra el **Explorador de Windows** (utilice las teclas rápidas Win + E)
3. Seleccione la carpeta donde se encuentra el(los) archivo(s) que desea copiar al CD.
4. Seleccione el(los) archivo(s) y luego haga clic derecho sobre la selección.
5. Señale la opción **Enviar a**
6. Clic en la opción **Unidad CD-RW** (grabadora CD)
7. Observe que en el extremo derecho de la barra de tareas aparece el mensaje "Hay archivos pendiente para grabar en el CD"
8. En el Explorador de Windows haga clic derecho sobre la carpeta **Unidad CD-RW**
9. Clic en opción **Grabar estos archivos en un CD**
10. Aparecerá la ventana del **Asistente para grabación de CD** de Windows.



11. Escriba un nombre interno para el CD (por ejemplo: Documentos)
12. Haga clic en el botón **Siguiente** y continúe con los pasos del asistente hasta llegar al botón **Finalizar**.

Grabar en un CD utilizando el programa NERO

Procedimiento

1. Inserte el CD en la Unidad CD-RW
2. Abra el programa **Nero Burning ROM** (utilice el icono del Escritorio o en el menú Inicio / Todos los programas / Nero
3. Seleccione la opción **Iniciar disco multisesión** si por primera vez va a grabar en un CD en blanco. Esto le permitirá continuar grabando en el CD hasta que se agote su capacidad de almacenamiento.

Nota.- Si ya utilizó la primera opción con anterioridad, entonces seleccione la opción **Continuar disco multisesión** que le permitirá continuar grabando en el CD hasta que se agote su capacidad de almacenamiento.

Si utiliza la opción **Sin multisesión** no podrá seguir grabando nada más en el CD.




4. Clic en el botón **Nuevo**
5. En la ventana derecha, seleccione la carpeta donde se encuentran los archivos que desea copiar al CD, luego **selecciónelos** (como en la figura)
6. **Arrastre** los archivos seleccionados y luego suéltelos en la ventana izquierda.


Nota.- Usted puede seleccionar en la ventana derecha otra carpeta y seleccionar otros archivos para copiarlos al CD. Observe en la barra inferior la cantidad de Megabytes que estás agregándose al CD.

7. Clic en el botón **Grabar la compilación actual**
8. En la ventana **Grabar compilación** seleccione la ficha **Etiqueta** y luego escriba un nombre interno para su CD (es opcional)
9. Clic en el botón **Grabar** para iniciar la grabación de los archivos en el CD.

10. En la figura (página siguiente) observará la ventana que aparece después de hacer clic en el botón Grabar. En esta ventana se observa el avance de la grabación. Evite hacer clic en algún botón u opción de esta ventana durante el proceso de grabación.


11. Cuando finalice la grabación observará en el centro una ventana donde le da aviso que el proceso de grabación ha finalizado satisfactoriamente. Haga clic en el botón **Aceptar** y observe que la bandeja de la unidad CD-RW se abre para que pueda retirar el CD.





12. Haga clic en el botón Listo para terminar la grabación.

13. Nuevamente aparecerá la ventana principal del Nero con la carpeta y archivos seleccionados previamente. Cierre el programa y luego haga clic en el botón **No** para descartar guardar el archivo ISO. Este archivo no es necesario guardarlo excepto si usted desea grabar posteriormente los mismos archivos seleccionados en otro CD.



6. Cuando termine de trabajar con la memoria USB **NO LO RETIRE** sin haber realizado lo siguiente.

7. Clic derecho en el icono que corresponde al dispositivo USB ubicado en la barra de tareas y luego clic en la opción **Quitar hardware con seguridad**
8. Seleccione con un clic el dispositivo USB y luego clic en el botón **Detener**.
9. Clic en el botón **Aceptar** para confirmar que desea retirar el dispositivo, luego haga clic en el botón **Cerrar**. Ahora sí puede retirar el dispositivo del puerto USB de la computadora.

Cómo usar las memorias USB

Las memorias USB o memorias extraíbles son dispositivos o memorias auxiliares cuya capacidad de almacenamiento puede ser de 512MB, 1GB, 2GB o más. Para usarlas la computadora debe tener un puerto USB (entrada rectangular de aprox. 1cm).




Procedimiento

Se presupone que usted tiene instalado el Windows XP en una computadora Pentium-3 o Pentium-4 con un puerto USB.

1. Inserte correctamente el dispositivo en un **puerto USB** que puede estar ubicado en la parte frontal, posterior o lateral del gabinete de la computadora.
2. Espere hasta que aparezca en el extremo derecho de la barra de tareas el mensaje **"Dispositivo USB encontrado/conectado"**
3. Observe que ahora aparece un nuevo icono en la barra de tareas (extremo derecho) que corresponde al dispositivo de memoria USB.
4. Abra el icono **Mi PC** ubicado en el escritorio y luego busque la nueva unidad de disco reconocida por Windows que puede tener asignada la letra (E:) o (F:)
5. Doble clic en la unidad que identifique a la memoria USB para ver el contenido de la misma.

Nota.- ¿Qué pasaría si no retira el dispositivo según las recomendaciones técnicas dadas por los fabricantes? Simplemente el dispositivo se dañará tarde o temprano.



SIGA LAS RECOMENDACIONES TECNICAS PARA EVITAR DAÑOS INESPERADOS A LOS EQUIPOS DE COMPUTO